

Service: PUI

Centre Hospitalier Martigues

PUI/ PRE/URCP0X

CONDUITE À TENIR EN CAS DE BRIS DE FLACON DE CHIMIOTHERAPIE ANTICANCEREUSE

Date de diffusion : 08/2009
Version : 1
Nombre de page : 3Rédigée par : C.COUNIOUX
Vérifiée par : B.COUREAU
Approuvée par : T. BERODVisa
Visa

DESTINATAIRES				
NOM	FONCTION	DATE	SIGNATURE	

Diffusion contrôlée



1. **Objet**:

Cette procédure décrit la conduite à tenir en cas de bris de flacon de chimiothérapie anticancéreuse.

2. <u>Domaine d'application:</u>

Toute personne amenée à manipuler un flacon de cytotoxique

- Pharmaciens
- Internes en pharmacie
- Préparateurs

3. Glossaire:

URC: Unité de Reconstitution des Chimiothérapies

4. Références:

Sans objet

5. Contenu:

Il existe deux kits de « nettoyage d'une zone contaminée » situés dans le premier tiroir en dessous de la paillasse servant à l'étiquetage des poches de chimiothérapie une fois reconstituées.

Ce Kit est constitué:

- de chiffonnettes papiers absorbantes jetables
- d'un masque jetable avec visière
- d'une blouse en tissu
- d'un sac jaune pour déchets à risques infectieux
- d'une paire de gants jetables
- une paire de lunettes

- o En cas de projection sur les vêtements :
 - Demander si besoin, de l'aide à une personne habilitée à rentrer dans le service, notamment pour récupérer un bac jaune (collecteur d'aiguilles) un sac de récupération des déchets à risque et assimilés.
 - Retirer immédiatement les vêtements de travail (blouse et pantalon) et les placer dans un sac jaune pour déchets à risques infectieux et assimilés.
 - Enfiler la blouse présente dans le kit, une double paire de gant, des sur chaussures, une charlotte, un masque avec visière et des lunettes de protection.

Nettoyage de la zone contaminée :

- prendre dans le kit « Nettoyage de la zone contaminée », les chiffonnettes papier absorbantes.
- Pour les **liquides** : absorber le liquide avec les « chiffonnette » en ramenant le liquide de l'extérieur vers l'intérieur.
- Pour les **solides** : ramasser la poudre avec les « chiffonnettes » humidifiées d'eau en ramenant la poudre de l'extérieur vers le centre.
- Changer de chiffonnette autant de fois que nécessaire.
- Ne pas frotter, ni brosser.
- Renouveler l'opération une seconde fois.
- Laver la zone contaminée 3 fois avec de l'eau.
- Ne pas utiliser d'eau de Javel qui pourrait entraîner la formation de dérivés toxiques.

o Elimination des déchets :

Placer les chiffonnettes et les débris de flacon dans un collecteur jaune pour produits piquants ou tranchants; les gants, les surchaussures, la charlotte et le masque dans un sac jaune DASRI. La blouse en tissu sera jetée dans un sac jaune pour déchets à risques infectieux et assimilés.

6. gestion documentaire :

Ce document est destiné à être diffusé de façon contrôlée auprès des destinataires listés dans le tableau intitulé DESTINATAIRES de ce présent document. Il est rangé dans le classeur procédure des chimiothérapies.

Historique	Motif de la modification	Date de diffusion
version 1	Procédure initiale	08/2009